

Быстрый старт Rhino Drive

Установите клиент, подключите рабочее пространство и начните синхронизацию файлов за несколько минут.

Версия документа	1.4 / июль 2026
Клиент	Rhino Drive 5.4.2
Платформы	Windows 10/11, macOS 13+, Linux, Android 9+
Поддержка	support@rhinoc.ru

Что вы настроите

- вход через корпоративную учётную запись;
- локальную папку Rhino Drive;
- выборочную синхронизацию;
- офлайн-доступ и защищённые ссылки.

Совет. Перед установкой всегда проверяйте контрольную сумму пакета и источник загрузки.

1. Установка клиента

Скачайте установщик для своей платформы с официального CDN. Перед запуском сравните SHA-256 файла со значением в SHA256SUMS.

Windows

- Откройте RhinoDrive-5.4.2-x64.exe.
- Разрешите установку только для текущего пользователя.
- После завершения запустите Rhino Drive из меню Пуск.

macOS

- Откройте RhinoDrive-5.4.2-universal.dmg.
- Перетащите Rhino Drive в папку Программы.
- При первом запуске подтвердите доступ к выбранным папкам.

Linux

Используйте пакет DEB или RPM для системной установки. AppImage можно запускать без установки после назначения права на выполнение.

2. Вход

- Нажмите Войти в рабочее пространство.
- Введите адрес организации: team.drive.rhinoc.ru.
- Пройдите корпоративную авторизацию и второй фактор.
- Разрешите устройству доступ к Rhino Drive.

Клиент не запрашивает пароль организации напрямую: авторизация открывается в системном браузере.

3. Первая синхронизация

По умолчанию клиент создаёт папку Rhino Drive в профиле пользователя. Файлы в ней появляются на всех подключённых устройствах.

Режимы хранения

Только в облаке	Метаданные видны локально, содержимое загружается при открытии.
Всегда на устройстве	Файл хранится локально и доступен без сети.
Выборочная синхронизация	На устройство загружаются только выбранные папки.

Общие ссылки

- Выберите файл или папку и нажмите Поделиться.
- Укажите срок действия ссылки и возможность скачивания.
- Для конфиденциальных данных включите пароль.
- Отозвать ссылку можно в разделе Общие.

Разрешение конфликтов

Если один файл изменён на двух устройствах без подключения к сети, Rhino Drive сохраняет обе версии. Вторая получает имя с устройством и датой, поэтому данные не перезаписываются молча.

4. Проверка состояния

Галочка	Все изменения загружены и доступны в облаке.
Круговые стрелки	Файл загружается или скачивается.
Облако	Файл доступен по требованию и не занимает место локально.
Восклицательный знак	Требуется действие пользователя.

Если синхронизация остановилась

- Проверьте подключение к сети и доступность status.json.
- Убедитесь, что на диске и в облаке есть свободное место.
- Откройте Активность и посмотрите сообщение проблемного файла.
- Перезапустите клиент, если очередь не меняется более 10 минут.

Полезные адреса

CDN	https://cdn-static.rhinoc.ru/
Манифест	https://cdn-static.rhinoc.ru/updates/stable/latest.json
Статус	https://cdn-static.rhinoc.ru/status.json
API	https://cdn-static.rhinoc.ru/api/openapi.json

Copyright 2026 Rhino Drive. Все права защищены.